


## Lägg till ett e-postkonto i Windows Mail


Den här guiden beskriver hur du lägger till ett e-postkonto i Windows Mail.

OBS! Den här guiden förutsätter att du har en e-postadress samt internetuppkoppling från Glocalnet. Om du inte har det ber vi dig att kontakta din operatör då inställningarna kan skilja sig mot de inställningar som Glocalnet använder.


1. Öppna Windows Mail.
2. Klicka på "Verktyg" och "Konton".




3. Klicka på "Lägg till".



4. Markera "E-postkonto" och klicka på "Nästa".



5. I fältet för "Visa namn" fyller du i det namn som ska visas när du skickar e-post. Klicka sedan på "Nästa".



Namn

När du skickar e-post visas ditt namn i fältet Från i det utgående meddelandet. Skriv in namnet som du vill att det ska visas.


Visa namn:

Exempel: John Smith

[Var hittar jag information om e-postkontot?](#)

**Nästa** Avbryt

6. I fältet för "E-postadress" fyller du i den e-postadress som du har hos Glocalnet. Klicka sedan på "Nästa".



E-postadress

Din e-postadress är den adress som andra personer använder för att skicka e-postmeddelanden till dig.


E-postadress:

Exempel: namn@example.com

[Var hittar jag information om e-postkontot?](#)

**Nästa** Avbryt

7. I fältet för "Server för inkommande e-post" fyller du i pop.glocalnet.net. I fältet för "Namn på server för utgående e-post" fyller du i smtp.glocalnet.net.



Konfigurera e-postserverar

Typ av server för inkommande e-post:  
POP3

Server för inkommande e-post (POP3 eller IMAP):  
pop.glocalnet.net

Namn på server för utgående e-post (SMTP):  
smtp.glocalnet.net

Servern för utgående e-post kräver autentisering

[Var hittar jag e-postserverinformationen?](#)

Nästa Avbryt

8. Bocka i kryssrutan för "Servern för utgående e-post kräver autentisering".

Servern för utgående e-post kräver autentisering


[Var hittar jag e-postserverinformationen?](#)

9. Klicka på "Nästa".

Nästa Avbryt

10. I fältet för "E-postanvändarnamn" fyller du den e-postadress som du har hos Glocalnet. I fältet för "Lösenord" fyller du i det lösenord som du fick när du registrerade din e-postadress hos Glocalnet.

Klicka sedan på "Nästa".



Logga in i Internet Mail


Ange kontonamnet och lösenordet som du har fått från din Internetleverantör.

E-postanvändarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg lösenordet

11. Klicka på "Slutför".



12. Ditt e-postkonto är nu konfigurerat och du kan skicka och ta emot e-post.