


## Lägg till ett e-postkonto i Windows Live Mail


Den här guiden beskriver hur du lägger till ett e-postkonto i Windows Live Mail.

OBS! Den här guiden förutsätter att du har en e-postadress samt internetuppkoppling från Glocalnet. Om du inte har det ber vi dig att kontakta din operatör då inställningarna kan skilja sig mot de inställningar som Glocalnet använder.

1. Öppna Windows Live Mail.
2. Klicka på "Lägg till e-postkonto".



3. Under "E-postadress" fyller du i den E-postadress du skapat hos Glocalnet. Fyll i det lösenord du erhållit till din e-postadress från Glocalnet i "Lösenord". I fältet för "Visningsnamn" fyller du i det namn som ska visas när du skickar e-post. Markera alternativet "Konfigurera serverinställningarna för e-postkontot manuellt" och tryck sedan "Nästa"



Lägg till ett e-postkonto

Ange e-postkontoinformation nedan:

E-postadress:   
example555@hotmail.com [Skaffa ett kostnadsfritt e-postkonto](#)

Lösenord:   
 Kom ihåg lösenordet

Hur ska ditt namn visas i meddelanden som skickas från det här kontot?

Visningsnamn:   
Exempel: John Smith

Konfigurera serverinställningarna för e-postkontot manuellt

< Föregående **Nästa >** Avbryt

4. I det övre fältet "Server" skriver du **pop.glocalnet.net**  
I "Inloggnings-ID" skriver du in **hela** din e-postadress från Glocalnet.  
I det nedre fältet "Server" skriver du **smtp.glocalnet.net**  
Markera rutan "Den utgående servern kräver autentisering"  
Tryck sedan "Nästa"

**Lägg till ett e-postkonto**

[Var hittar jag information om e-postservern?](#)

Information om server för inkommande e-post

Servern för inkommande e-post är en **POP3**-server.

Server:  Port:

Den här servern kräver en säker anslutning (SSL)

Logga in med:

Inloggnings-ID (om annat än e-postadressen):

Information om server för utgående e-post


Server:  Port:

Den här servern kräver en säker anslutning (SSL)

Den utgående servern kräver autentisering

< Föregående    Nästa >    Avbryt

5. Klicka på "Slutför".



6. Ditt e-postkonto är nu konfigurerat och du kan skicka och ta emot epost.