


Lägg till ett e-postkonto i IncrediMail


Den här guiden beskriver hur du lägger till ett e-postkonto i IncrediMail.

OBS! Den här guiden förutsätter att du har en e-postadress samt internetuppkoppling från Glocalnet. Om du inte har det ber vi dig att kontakta din operatör då inställningarna kan skilja sig mot de inställningar som Glocalnet använder.


1. Öppna IncrediMail.
2. Klicka på "Verktyg" och "Konton".



3. Klicka på "Lägg till".




4. Bocka i kryssrutan "Jag konfigurerar inställningarna själv".
Klicka sedan på "Nästa".



5. I fältet för "Ditt namn" fyller du i det namn som ska visas när du skickar e-post.

I fältet för "E-postadress" fyller du i den e-postadress som du har hos Glocalnet. Klicka sedan på "Nästa".



Kontoguiden

Namn och e-postadress


Ange ditt namn såsom det ska visas i de e-postmeddelanden du skickar.

Ditt namn:
Exempel: Bart Simpson

Ange din e-postadress. Detta är den adress som andra ser när de skickar e-postmeddelanden till dig.

Din e-postadress:
Exempel: paul@isp.com

6. I fältet för "Server för inkommande post" fyller du i pop.glocalnet.net
I fältet för "Server för utgående post" fyller du i smtp.glocalnet.net
Klicka sedan på "Nästa".



Kontoguiden

Servrar för inkommande och utgående e-post

Servrertypen för mina inkommande brev är:

Verifiera att detta är din server för inkommande brev (POP3)

Server för inkommande post:

Verifiera att detta är din server för utgående brev (SMTP)

Server för utgående post:

7. I fältet för "Användarnamn" fyller du i din e-postadress som du har hos Glocalnet.

I fältet för "Lösenord" fyller du i lösenordet som du fick när du registrerade din e-postadress hos Glocalnet.

Klicka sedan på "Slutför".



8. Klicka på "OK".



9. Ditt e-postkonto är nu konfigurerat och du kan skicka och ta emot e-post.